


メール設定マニュアル


【Outlook(new)】

- ・ Windows10、11 以降に搭載されている標準のメールとなります。本手順に沿ってご設定ください。
- ※本メールソフトで受信済みのメールを削除した場合も、メールサーバーからメールが削除されます。
- 一つのメールアカウントを複数台の端末でご利用になられる際は、削除された際は、他の方の端末のメールも表示されなくなりますのでご注意ください。


1、画面下の「スタートボタン」をクリックし、「すべてのアプリ」をクリック




2、すべてのアプリの、「Outlook(new)」をクリック




3、インターネット登録証を参照の上、メールアドレスを入力し、「続行」をクリック




4、「新しい Outlook for Windows にサインインしています」と表示されるのでそのままお待ち下さい




5、「POP」画面でパスワード入力画面が表示されたら、「プロバイダーを選択」をクリック



6、「メール プロバイダーの選択」画面が表示されたら、下側にある「IMAP」をクリック



7、「表示数を増やす」をクリックし、「オン」の状態にする



8、以下の通り設定を行い、「続行」をクリック

The screenshot shows the Outlook setup screen for IMAP and SMTP. Red boxes highlight the fields that need to be corrected, and callouts provide the correct values.

IMAP Section:

- パスワード ***: Highlighted with a red box. Callout: インターネット登録証記載のパスワードをご入力ください.
- パスワードを忘れた場合**: Link to recover password.
- 表示数を増やす**: Toggle switch (ON).
- おすすめの設定を使用する**: Toggle switch (ON).
- IMAP 受信サーバー ***: Highlighted with a red box. Callout: IMAP 受信サーバー名を下記の通りご修正下さい
“mail.mcat.ne.jp”
ポート番号は：993 のまま
- ポート ***: 993
- セキュア接続タイプ**: SSL / TLS (推奨)


SMTP 構成 Section:

- SMTPユーザー名 ***: インターネット登録証のメールアドレス
- SMTPパスワード**: 入力欄 (※ IMAP/POP パスワードと異なる場合は、SMTP パスワードを指定してください。)
- SMTP送信サーバー ***: Highlighted with a red box. Callout: SMTP 送信サーバー名を下記の通りご修正下さい
“mail.mcat.ne.jp”
ポート番号は：587 のまま
- ポート ***: 587
- セキュア接続タイプ**: SSL / TLS (推奨)


Buttons:

- 続行**: Highlighted with a red box.
- プロバイダーを選択**

9、「IMAP アカウントを同期する」と表示されるので、「続行」をクリック



10、「Microsoft はお客様のプライバシーを尊重しています」と表示されるので、「次へ」をクリック




1 1、「一緒に進歩する」と表示されます。どちらを選択しても構いません。

※どちらかをご選択後、「承諾」をクリック



1 2、「エクスペリエンスの強化」と表示されるので、「続行」をクリック



1 3、Outlook(new)を起動し、送受信が行えれば設定完了

