

メール設定マニュアル

【Outlook(new)】

・ Windows11 に搭載されている標準のメールとなります。本手順に沿ってご設定ください。

※ 本メールソフトで**不具合が報告されております**。

Outlook(classic)もしくは Thunderbird のご利用をお勧めします。


確認されている不具合内容：

- ・ Outlook が起動できない： サインインする必要がありますと表示されパスワードを入力してもサインインできない。


Microsoft 側の問題のため、弊社での対応が行えませんのでご了承ください。

※本メールソフトで受信済みのメールを削除した場合も、メールサーバーからメールが削除されます。
一つのメールアカウントを複数台の端末でご利用になられる場合は、削除された際、他の同じアカウントの削除メールも表示されなくなりますのでご注意ください。


1、画面下の「スタートボタン」をクリックし、「すべてのアプリ」をクリック




2、すべてのアプリの、「Outlook(new)」をクリック




3、インターネット登録証を参照の上、メールアドレスを入力し、「続行」をクリック




4、「新しい Outlook for Windows にサインインしています」と表示されるのでそのままお待ち下さい




5、「POP」画面でパスワード入力画面が表示されたら、「プロバイダーを選択」をクリック



6、「メール プロバイダーの選択」画面が表示されたら、下側にある「IMAP」をクリック



7、「表示数を増やす」をクリックし、「オン」の状態にする



8、以下の通り設定を行い、「続行」をクリック

The screenshot shows the Outlook setup interface for IMAP and SMTP. Red boxes highlight the password field, the IMAP server name field (which contains 'i.p.mail.mcat.ne.jp'), the SMTP password field, and the SMTP server name field (which contains 's.p.mail.mcat.ne.jp'). Callout boxes provide instructions to correct these fields.

IMAP
@mail.mcat.ne.jp

パスワード * ⓘ
.....

パスワードを忘れた場合
表示数を増やす ☒
おすすめの設定を使用する ☒

IMAP 受信サーバー *
i.p.mail.mcat.ne.jp

ポート *
993

セキュア接続タイプ
SSL / TLS (推奨)

SMTP 構成
SMTPユーザー名 *
インターネット登録証のメールアドレス

SMTPパスワード

IMAP/POP パスワードと異なる場合は、SMTP パスワードを
入力してください。

SMTP送信サーバー *
s.p.mail.mcat.ne.jp

ポート *
587

セキュア接続タイプ
SSL / TLS (推奨)


続行 プロバイダーを選択

インターネット登録証記載の
パスワードをご入力ください


IMAP 受信サーバー名を
下記の通りご修正下さい
“mail.mcat.ne.jp”
ポート番号は：993 のまま

SMTP 送信サーバー名を
下記の通りご修正下さい
“mail.mcat.ne.jp”
ポート番号は：587 のまま

9、「IMAP アカウントを同期する」と表示されるので、「続行」をクリック



10、「Microsoft はお客様のプライバシーを尊重しています」と表示されるので、「次へ」をクリック




1 1、「一緒に進歩する」と表示されます。どちらを選択しても構いません。

※どちらかをご選択後、「承諾」をクリック



1 2、「エクスペリエンスの強化」と表示されるので、「続行」をクリック



1 3、Outlook(new)を起動し、送受信が行えれば設定完了

