

# 別会社の回線からのメール設定マニュアル

## 目次

Outlook(classic)メール設定 (MCAT メールアカウント未登録の場合) .....	3
Outlook(classic)メール設定 (MCAT メールアカウント登録済みの場合) .....	8
Outlook(new)メール設定 .....	11
Thunderbird メール設定 (MCAT メールアカウント未登録の場合) .....	18
Thunderbird メール設定 (MCAT メールアカウント登録済みの場合) .....	18

## はじめに


MCAT のインターネット回線以外の、別会社のインターネット回線から弊社のメールをご利用される際、本手順を行うことでメール送信が可能となります。

## Outlook(classic)メール設定(MCAT メールアカウント未登録の場合)


Office365 をインストール済みの方のみ Outlook(classic)が表示されます。

以下の手順に沿ってご設定ください。

- 1、画面下の「スタートボタン」をクリックし、「すべてのアプリ」をクリック




## 2、すべてのアプリの、「Outlook(classic)」をクリック




## 3、インターネット登録証を参照の上、メールアドレスを入力


「詳細オプション」をクリック、「自分で自分のアカウントを手動で設定」にチェック  
「接続」をクリック




#### 4、「POP」をクリック



#### 5、インターネット登録証を参照の上、パスワードを入力し「接続」をクリック



6、[問題が発生しました]とエラーとなるので、「→アカウント設定の変更」をクリック



Outlook

問題が発生しました

送信 (SMTP) サーバーに接続できませんでした。送信 (SMTP) サーバーの設定を確認して、もう一度お試しください。

[アカウント設定の問題をトラブルシューティング](#)


→ @mail.mcat.ne.jp ではない場合

→ **アカウント設定の変更**

→ トラブルシューティング

[再試行](#)

7、下記の通り設定を修正し、「次へ」をクリック



受信メール：  
ポート：110

送信メール：  
ポート：587

受信メール  
サーバー  ポート

☐ このサーバーでは暗号化された接続 (SSL/TLS) が必要

☐ セキュリティで保護されたパスワード認証 (SPA) でのログインが必要

送信メール  
サーバー  ポート

暗号化方法

☐ セキュリティで保護されたパスワード認証 (SPA) でのログインが必要

メッセージ配信  
☐ 既存のデータ ファイルを使用

[参照...](#)


[前に戻る](#) [次へ](#)

8、POP アカウントの設定 画面が表示されますので、そのまま「接続」をクリック



9、 「Outlook Mobile をスマートフォンにも設定する」のチェックを外し、「完了」をクリック

---




10、 メールソフトでメールの送受信が行えることをご確認ください。

---

## Outlook(classic)メール設定(MCAT メールアカウント登録済みの場合)

### 1、Outlook(classic)を起動し、左上の「ファイル」をクリック



### 2、「アカウント設定」、「サーバーの設定(S)」をクリック





### 3、POP アカウントの設定 画面にて、[送信メール] をクリック



POP アカウントの設定

受信メール

ユーザー名

パスワード

☒ パスワードを保存する

サーバー  ポート

☐ このサーバーでは暗号化された接続 (SSL/TLS) が必要

☐ セキュリティで保護されたパスワード認証 (SPA) でのログインが必要

**送信メール**


### 4、下記の通り設定を変更し、「次へ」をクリック

送信メール：

ポート：587

チェック：送信(SMTP)サーバーには認証が必要です

チェック：受信メールサーバーと同じ設定を使用する



受信メール

送信メール

サーバー  ポート

暗号化方法

サーバーのタイムアウト

☐ セキュリティで保護されたパスワード認証 (SPA) でのログインが必要

☒ 送信 (SMTP) サーバーには認証が必要です


☒ 受信メール サーバーと同じ設定を使用する

☐ ユーザー名とパスワードを使用してログイン

☐ メールを送信する前に受信メール サーバーにログインする

**次へ**

**5、アカウントが正常に更新されました と表示されたら、「完了」 をクリック**




**6、メールソフトでメールの送受信が行えることをご確認ください。**

---


## Outlook(new)メール設定

- ・ Windows10、11 以降に搭載されている標準のメールとなります。本手順に沿ってご設定ください。  
※本メールソフトで受信済みのメールを削除した場合も、メールサーバーからメールが削除されます。  
一つのメールアカウントを複数台の端末でご利用になられる際は、削除された際は、他の方の端末のメールも表示されなくなりますのでご注意ください。

- 1、画面下の「スタートボタン」をクリックし、「すべてのアプリ」をクリック、Outlook(new)を起動  
Windows によっては、Outlook と表示。Outlook(classic)ではないのでご注意ください




- 2、インターネット登録証を参照の上、メールアドレスを入力し、「続行」をクリック




「新しい Outlook for Windows にサインインしています」と表示されるのでそのままお待ち下さい

---




5、「POP」画面でパスワード入力画面が表示されたら、「プロバイダーを選択」をクリック

---




6、「メール プロバイダーの選択」画面が表示されたら、下側にある「IMAP」をクリック

---



7、「表示数を増やす」をクリックし、「オン」の状態にする

---



## 8、以下の通り設定を行い、「続行」をクリック

The screenshot shows a web-based configuration interface for email settings. The main heading is "IMAP". Below it, the email address is partially shown as "■■■■@mail.mcat.ne.jp". There is an envelope icon. The "パスワード" (Password) field is highlighted with a red box and a callout bubble stating: "インターネット登録証記載のパスワードをご入力ください" (Please enter the password recorded in the Internet registration certificate). Below the password field is a link "パスワードを忘れた場合" (If you forgot your password) and two toggle switches for "表示数を増やす" (Increase the number of items displayed) and "おすすめの設定を使用する" (Use recommended settings), both of which are turned on. The "IMAP 受信サーバー" (IMAP Incoming Server) field is highlighted with a red box and a callout bubble stating: "IMAP 受信サーバー名を下記の通りご修正下さい" (Please correct the IMAP incoming server name as follows), "“mail.mcat.ne.jp”" (mail.mcat.ne.jp), and "ポート番号は：993 のまま" (Port number remains 993). The current value in the field is "imap.p.mail.mcat.ne.jp" with a red 'X' over the "p.". The "ポート" (Port) field next to it contains "993". Below this is a dropdown menu for "セキュア接続タイプ" (Secure connection type) set to "SSL / TLS (推奨)". The "SMTP 構成" (SMTP Configuration) section follows. The "SMTPユーザー名" (SMTP Username) field contains "インターネット登録証のメールアドレス". The "SMTPパスワード" (SMTP Password) field contains "\*\*\*\*\*". Below it is a note: "IMAP/POP パスワードと異なる場合は、SMTP パスワードを" (If different from IMAP/POP password, SMTP password is). The "SMTP送信サーバー" (SMTP Sending Server) field is highlighted with a red box and a callout bubble stating: "SMTP 送信サーバー名を下記の通りご修正下さい" (Please correct the SMTP sending server name as follows), "“mail.mcat.ne.jp”" (mail.mcat.ne.jp), and "ポート番号は：587 のまま" (Port number remains 587). The current value in the field is "smtp.p.mail.mcat.ne.jp" with a red 'X' over the "p.". The "ポート" (Port) field next to it contains "587". Below this is another dropdown menu for "セキュア接続タイプ" (Secure connection type) set to "SSL / TLS (推奨)". At the bottom, there are two buttons: "続行" (Continue) and "プロバイダーを選択" (Select provider). The "続行" button is highlighted with a red box.

IMAP

■■■■@mail.mcat.ne.jp

パスワード \* ⓘ

.....

パスワードを忘れた場合

表示数を増やす ☒

おすすめの設定を使用する ☒

IMAP 受信サーバー \*

imap.p.mail.mcat.ne.jp

ポート \*

993

セキュア接続タイプ

SSL / TLS (推奨)

SMTP 構成

SMTPユーザー名 \*

インターネット登録証のメールアドレス

SMTPパスワード

\*\*\*\*\*

IMAP/POP パスワードと異なる場合は、SMTP パスワードを

い。

SMTP送信サーバー \*

smtp.p.mail.mcat.ne.jp

ポート \*

587

セキュア接続タイプ

SSL / TLS (推奨)

続行


プロバイダーを選択

インターネット登録証記載のパスワードをご入力ください


IMAP 受信サーバー名を下記の通りご修正下さい  
“mail.mcat.ne.jp”  
ポート番号は：993 のまま

SMTP 送信サーバー名を下記の通りご修正下さい  
“mail.mcat.ne.jp”  
ポート番号は：587 のまま

## 9、「IMAP アカウントを同期する」と表示されるので、「続行」をクリック



## 10、「Microsoft はお客様のプライバシーを尊重しています」と表示されるので、「次へ」をクリック




1 1、「一緒に進歩する」と表示されます。どちらを選択しても構いません。

※どちらかをご選択後、「承諾」をクリック




1 2、「エクスペリエンスの強化」と表示されるので、「続行」をクリック





### 1 3、Outlook(new)を起動し、送受信が行えれば設定完了




## Thunderbird メール設定(MCAT メールアカウント未登録の場合)

Thunderbird で新たにメールアカウントの登録をする場合は、MCAT 回線をご利用の上メールアカウントを登録する場合と同じ手順で登録することが可能です。


「[メール設定マニュアル](#)」をご参照の上、ご登録をお願いいたします。

## Thunderbird メール設定(MCAT メールアカウント登録済みの場合)


### 1、メールアカウント名（受信トレイの上にあるフォルダー）をクリック




## 2、「アカウント設定」をクリック




## 3、「送信 (SMTP) サーバー」をクリック




#### 4、お客様がご利用されているアドレス（MCAT のメールアドレス）をクリック



#### 5、「編集」をクリック



## 6、ポート番号を 587 に変更し、OK をクリックする



## 7、ポートが 587 に変更されているのを確認できたら、×をクリックしてアカウント設定画面を閉じて設定を終了する

